Géodonnées

Formulaire d'accès aux données SIG

Pour obtenir les droits d'accès au serveur de géodonnées de l'UNIL, veuillez remplir le formulaire d'accès.

Connexion au serveur UnilGis

Les données disponibles à l'Unil sur trouvent sur le serveur UnilGIS (\\nas.unil.ch\unilgis). Voici la procédure pour vous y connecter. En accédant à ces données, vous vous engagez à en respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les métadonnées.

Authentification

Pour avoir le droit de vous connecter au serveur, il faut auparavant vous êtres authentifiés sur le réseau UNIL. Si vous êtes sur le campus, connecté sur notre WiFi ou par câble, vous aurez automatiquement accès. Si vous êtes ailleurs, il vous faudra auparavant vous connecter à notre VPN.

Windows

- dans l'explorateur de fichier Windows choisissez **Outils > Connecter un lecteur réseau**
- dans la fenêtre qui apparaît, choisissez un **lecteur** libre, par exemple "**N:**"
- comme **dossier** choisissez "**\\nas.unil.ch\unilgis**"
- si vous n'êtes pas connecté au poste de travail comme utilisateur du domaine AD, cliquez sur **nom d'utilisateur différent**
- dans la rubrique nom d'utilisateur, saisissez le nom vous servant à accéder à votre messagerie UNIL, précédé du nom de domaine **AD** suivi d'un "\" (backslash), selon l'exemple suivant: "**AD\cmartin**"
- dans le champ **mot de passe**, saisissez le mot de passe de votre messagerie

MacOS

- dans le **Finder** choisissez **Aller > Se connecter au serveur**
- dans la fenêtre qui apparaît, saisissez l'adresse "**smb://nas.unil.ch**", puis appuyer sur le + et sur **Se connecter**

- comme **partage** choisissez **data** et cliquez sur **Authentification**
- comme domaine saisissez "**AD**", dans la rubrique **nom d'utilisateur**, saisissez le nom vous servant à accéder à votre messagerie UNIL, dans le champ **mot de passe**, saisissez le mot de passe de votre messagerie

Conditions d'utilisation

A consulter ici.

Créé 2021-07-20 11:47:41 UTC par MGi
Mis à jour 2025-10-10 08:53:10 UTC par MGi