

# Résumé des paramètres disponibles

Une fois qu'une **tentative d'examen** a **commencé**, il est **impossible de modifier les paramètres de SEB**. Dès lors, la seule façon de les modifier est de supprimer l'ensemble des tentatives d'examen. **Vérifiez bien vos paramètres en amont de l'examen.**

## Résumé des paramètres disponibles

Nom du paramètre	Options disponibles (recommandation du CSE en <b>surligné gras</b> )
Afficher le bouton de téléchargement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non</li><li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>
Afficher le bouton « Quitter Safe Exam Browser », configuré avec ce lien de sortie	Entrer une adresse URL pour activer le paramètre
Demander à l'utilisateur de confirmer la sortie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non</li><li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>
Permettre l'action de quitter SEB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non</li><li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>
Mot de passe pour quitter SEB	Entrer un mot de passe pour utiliser ce paramètre sinon laisser vide et ce paramètre est désactivé <i>Note : sur les Ipads, le mode "lock-down" de SEB empêchant de naviguer entre les applications ne s'active que si un mot de passe est paramétré.</i>
Permettre le rechargement de page durant l'examen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non</li><li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>
Afficher la barre des tâches SEB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non</li><li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>

Afficher bouton recharger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>
Afficher l'heure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>
Afficher la configuration du clavier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• Oui (par défaut)</li> </ul>
Afficher la commande Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>
Activer les contrôles audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Muet au démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Permettre la vérification orthographique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Activer le filtre d'URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non</b> (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Filtrer le contenu intégré	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Expressions permises	Entrer les URLS des sites autorisés
Expressions régulières autorisées	Entrer les expressions régulières autorisées
Expressions bloquées	Entrer les URLS des sites bloqués
Expressions régulières bloquées	Entrer les expressions régulières bloquées

Tous les paramètres ci-dessus sont expliqués et détaillés dans les sections suivantes :

- [Paramétrage autour de "Quitter Safe Exam Browser"](#)
- [Paramétrage autour de la barre des tâches SEB](#)
- [Paramétrage autour du filtrage d'URL](#)

Révision #12

Créé 1 mars 2022 17:08:45 par Emilie Lettry

Mis à jour 1 février 2023 10:53:09 par Emilie Lettry